



تعدیم به ساحت مقدس حضرت زهرا

که چشمها یم برا می زیارت صحش بیدارند.....

مجد رحیمی زستان ۸۶

فهرست:

Ulead Video Studio 10

۱	مقدمه ای بر نرم افزار
۲	آشنایی با محیط کار
۶	منوه
۹	کتابخانه
۱۰	تنظیمات پیش فرض
۱۳	Capture
۱۷	ویرایش فایل های تصویری در نمای TimeLine
۲۶	ویرایش فایل های صوتی در نمای Audio View و TimeLine
۲۹	زیر نویس (متن) Title
۳۰	افکت ها (Transition) Effect
۳۱	فیلترهای ویدیویی Video Filter
۳۲	خروجی گرفتن از پروژه

سلام دوست عزیز امیدوارم از این مجموعه نهایت استفاده رو برده باشی . اگر مشکلی هم داشتی میتوانی با ایمیلم با من در میان بگذاری.

به هر چیزی که فکر کنی بدستش میاری فقط کافیه در جهتش قرار بگیری.

Ulead Video Studio 10

مقدمه ای بر نرم افزار

این نرم افزار یکی از نرم افزارهایی است که در زمینه کار بر روی فیلم، عکس و صدا توسط یکی از شرکتهای سازنده نرم افزار در کشور آمریکا ساخته شده است از دیگر محصولات این شرکت می‌توان به نرم افزار **Ulead Photo Impact** اشاره کرد. شرکت **Ulead** با یکی دیگر از شرکتهای سازنده نرم افزار بنام **Adobe** رقابت تنگی دارد. چون اکثر نرم افزارهایی که توسط این دو شرکت تولید می‌شود در زمینه ویرایش فیلم و عکس صدا است.

باید توجه داشت که این نرم افزار باید در موقعه نصب با سیستم **PAL** نصب شود تا با سیستم پخش کشورمان سازگاری داشته باشد سیستم **PAL** نشان دهنده تعداد فریم‌های است که ما در هر ثانیه می‌بینیم که در این نوع سیستم پخش ۲۵ فریم در ثانیه است ولی در سیستم **NTSC** حدود ۹۹ تا ۲۹ فریم در ثانیه است که بیشتر در کشورهای غربی استفاده می‌شود.

آشنایی با محیط کار

ابدا با محیط کار یافتن نرم افزار آشنا می‌شویم. قسمتهای اصلی این نرم افزار :

۱. نوار منو
۲. برگه ها
۳. پنجره ها
۴. پنجره پیش نمایش
۵. پانل تدوین و تنظیمات

اجزای

محیط کاری:




پنجره پیش نمایش



پانل تدوین یا نوار تایم لاین

در این قسمت ما می توانیم هر نوع عملیات ویرایشی را بر روی فایلها خود انجام دهیم مثل کلیپ های ویدیویی و صوتی و متن ها و افکتها . پانل تدوین یا همان نوار تایم لاین را ما می توانیم در ۳ حالت استفاده کنیم .


Audio View (3) TimeLine View(2 StoryBoard View(1




۱) نمای استریو بورد : در این حالت هر فایل تصویری در یک نمای مربع شکل و جدا قرار دارند. در این حالت می توانید به یک عکس یا کلیپ فیلتر اعمال کنید و یا بین آنها ترانزیشن قرار دهید (فیلتر و ترانزیشن را ادامه توضیح می دهم)

مکان های که می توان بین آنها ترانزیشن قرار داد

نشان دهنده این است که کلیپ صدا دارد




۲) نمای تایم لاین:
که شامل ۴ شیار است . ۲ شیار مربوط به فایل های تصویری
که قابل افزایش است دربخش (ویرایش فایل های تصویری در نمای تایم لاین) توضیح داده میشود.
و ۲ شیار هم برای فایل های صوتی و ۱ شیار مربوط به متن ها
(در ادامه این بخش کاملتر توضیح داده می شود)




۳) نمای صدا :

این بخش عملیات بر روی صدا ها است در این نما حتی می توان روی صدای فایل های تصویری نیز عملیات مورد نیاز را انجام داد.
(در ادامه این بخش کاملتر توضیح داده می شود)



منوهه

File(منوی A)



۱: برای باز کردن پروژه جدید **New Project**

۲: برای باز کردن پروژه قبلی **Open Project**

۳: برای ذخیره کردن پروژه **Save, Save AS**

۴: برای دیدن و تنظیم کردن **Project Properties** مشخصات پروژه.

۵: برای تنظیمات برنامه و محیط کاری **Preference**.

(در بخش تنظیمات پیش فرض توضیح داده می شود)

۶: اگر روی یک فایلی در پنجره پروژه کلیک

کنیم و این گزینه را انتخاب کنیم پنجرهای باز می شود و

و ما می توانیم بجای این فایل فعلی فایل جدیدی را


در کتابخانه خود جاگزین کنیم.

۷: وارد فایل ها بصورت مستقیم در نوارهای تدوین (فایل عکس فیلم و یا صدا).

۸: وارد کردن فایل ها به پنجره کتابخانه (فایل عکس فیلم و یا صدا).

Edit(منوی B)

در این منو میتوان عملیات هایی از قبیل **Cut,Copy,Paste,Delete,Undo,Redo** را انجام داد.



Clip(منوی C)

۱: برای تغیر زمان عکس **Change Image...**

۲: برای قطع کردن صدای فیلم **Mute**.

۳: ایجاد محو شدن در ابتدا و انتهای فیلم **Fade-In, Out**.

۴: هر جا که نوار خط زمانی یا نوار کنترل


قرار دارد و یا در زمان پخش کلیپ هر نقطه ای را که **Cut Clip**

بدهیم و این گزینه را انتخاب کنیم کلیپ ما از همانجا برش

می خورد و برای حذف یک محدوده ابتدا و انتهای ان را

را انتخاب کرده و می توانیم **Delete** کنیم.

۵) Multi-trim Video...: برای ایجاد چند برش در فیلم وقتی این گزینه را برای فیلم انتخاب کنیم پنجره زیر باز می شود و ما با دقت بیشتری می توانیم رو فیلم خود مدیریت کنیم.



در این پنجره می توان **Start**, **End** نقاطی را که می خواهیم برش دهیم مثلاً فایل را **Play** کرده و وقتی به نقطه مورد نظر رسیدیم **Stop** را انتخاب می کنیم و برای نقطه **End** هم به همین صورت عمل میکنیم و به همین صورت می توانیم نقاط دلخواهی را بر حسب نیاز برش داد.

توجه کنید که بجز آن نقاطی را که **Start**, **End** آنها را مشخص کردیم بقیه نقاط حذف می شود.

Split-By Scenes (6)



این گزینه برای اسکن کردن کلیپ است (برای بازرسی سریع)

Save Trimmed Video (7)

اگر ما یک کلیپ و یا قسمتی از یک کلیپ بریده شده را انتخاب کرده باشیم و این گزینه را انتخاب کنیم همان قسمت از کلیپ را برای ما به طور پیش فرض در مسیر دسکتاپ ویندوز ذخیره کرده و به کتابخانه فایلها اضافه می کند. (ایجاد کننده با همان پسوند پیش فرض فایل مورد نظر).


: Save as Still Image (8)

با انتخاب این گزینه اگر در هر نقطه ای از کلیپ در حالت **Stop** باشیم یک عکس گرفته و به کتابخانه عکس ها اضافه می کند.



Export (۹)


زیر منوهای که در این گزینه وجود دارند برای ارسال کلیپ مورد نظر به ایمیل و اینترنت
و یا می توانیم با انتخاب گزینه **Greeting Card** در همین گزینه فایل خود را بصورت
یک فایل **exe** در بیاوریم.

**Properties(۱۰)**

نشان دهنده مشخصات فایلها است:


کتابخانه

انواع فایل ها را که وارد محیط کاری می کنیم در این بخش قرار می گیرند مثل فیلم . عکس . صدا . اینیمیشن ها . رنگ ها . متن ها . فیلتر ها . ترانزیشنها . برای قرار گرفتن در کتابخانه مربوط به فایل مورد نظرمان همانطور که در بخش منوها نشان داده شد می توانیم عمل کنیم . یا یکی از سر برگ های مربوط را انتخاب کنیم .



تنظیمات پیش فرض

برای تنظیمات پیش فرض و یا سفارشی کردن محیط کار این مسیر را انتخاب کنید:
File>Preference تا پنجره **Preference** باز شود که شامل چند سر برگه است
که می توانیم به کمک این سر برگه و گزینه هایی که در آن وجود دارد محیط نرم افزار را به
دلخواه تغییر دهیم.



سر برگ : General

گزینه Undo : این گزینه برای تنظیم
تعداد برگشت به یک عملیات قبلی است
که می توانیم تا ۹۹ بار آن را تنظیم
کنیم (البته باید ابتدا تیک فال را بگذاریم)

گزینه Background Color :
با این گزینه می توانیم رنگ زمینه
پنجره نمایش را تغییر دهیم.

گزینه Show Startup Screen :
وقتی این حالت را فعال کنید درست مثلث
اولین بار که برنامه را راه اندازی
می کنیم یک پنجره ای ظاهر می شود
و به شما می گوید در چه محیطی
می خواهید بروید که برای شما ۳ حالت
وجود که شما بهتر است گزینه
VideoStudio Editor را انتخاب
کنید (بهتر است که این گزینه غیر فعال باشد)

گزینه ...Display Title Safe area :
بهتر است که فعال شود چون یک کادری
را در پنجره نمایش نشان می دهد که در
موقع استفاده از متن اگر متن خارج از این
کادر قرار گیرد در پروژه نهایی نمایش داده
نمی شود (متى که حرکت ندارد)
در کل نقاط امن را برای متن نشان می دهد.

گزینه ...Use default transition... :
اگر ما این گزینه را فعال کنیم عکسها
و فایلها بی را که وارد نوار تایم لاین
قرار می دهیم بصورت **Random**

ترانزیشن ها بین آنها قرار می گیرند و یا ما می توانیم در همان قسمت تیک **Scroll** را زده و ترانیشن دلخواهی را انتخاب کنیم (بیشتر در مواقعه ای که عکس های زیادی داریم و وقتی این گزینه را در حالت **Random** فعال کنیم و عکس ها را بصورت **Insert to time line** وارد کنیم بصورت اتوماتیک از ترانزیشنها مختلف بین آنها قرار می گیرد البته می توانیم زمان ترانزیشنها و زمان عکسها را نیز بصورت اتوماتیک تنظیم کرد که در ادامه به آنها می پردازیم در قسمت **(Edit)**

: Play back method

که شامل ۲ گزینه است :

- ۱) **Instant playback** : تصاویر را در پنجره پیش نمایش با کیفیت پایین ولی با سرعت زیادتر نشان می دهد.
- ۲) **High quality playback** : پیش نمایش با کیفیت بالا ولی سرعت کمتر.

: Clip display mode

شامل ۳ گزینه است که نحوه نمایش دادن فایل های تصویری در نوار ها نشان مشخص می کند:

- ۱) **Thumbnail** : اگر نوار را **Zoom** تا آخرین حد **Zoom** کنید می بینید که همه آن را نشان می دهد.
- ۲) **File Name Only** : فقط نام کلیپ را می توان در نوار مشاهده کرد.
- ۳) **Thumbnail and file name** : بنظر من بهترین حالت است چون هم اسم فایلمان و هم ابتدای آن مشخص است (البته بسته به نیازی که داریم از آنها استفاده می کنیم).

: Working folder

مشخص کننده مسیر فایل پروژه است که پروژه ها در این نرم افزار با پسوند **Uvs** است(**Ulead Video Studio**).


: Default field order

این گزینه شامل ۳ بخش است :

Frame-based : برای اینکه از پروژه خود خروجی بگیریم تا در محیط ویندوز از آن استفاده کنیم بهتر است این گزینه را انتخاب کنیم در غیر این صورت برای اینکه فایل ما در تلویزیون یا دستگاه های پخش نمایش داده شود می توانیم یکی از این دو گزینه را انتخاب کنیم.
Upper frame first و یا **Lower frame first** را انتخاب کنیم.
(نواع خروجی گرفتن از پروژه را در ادامه بحث به آنها می پردازیم)

: Automatically save project every

می توانیم به آن مقداری بر حسب دقیقه به آن بدھیم تا پروژه ما بصورت اتوماتیک ذخیره شود البته یک بار باید پروژه را ذخیره کرده باشیم تا مسیر آن تعیین شده باشد.



: Edit
file>preferences--Edit

نوع سیستم پخش که بهتر است روی **PAL** باشد.

: Resampling Quality
شامل ۳ قسمت است نوع که نوع کیفیت خروجی را تعیین می کند(از خوب تا عالی)


: Default insert image/....
می توانیم زمانی را بصورت پیش فرض برای عکس های خود انتخاب کنیم این زمان برای همه عکسها اعمال می شود.

: Default transition effect du...
می توانیم زمانی پیش فرض برای ترانزیشنهای خود انتخاب کنیم.
این زمان برای همه ترانزیشنها است.

: Capture

تنظیمات مربوط به کپچر گرفتن بهتر است بصورت پیش فرض باشد.
در این سر برگ نیز می توانیم پسوند عکسها را که از فیلم می گیریم (عکس برداری از عکس را در قسمت منوی Clip توضیح دادم) با پسوند jpg ذخیره کنیم پیش فرض BMP است.

در بخش **Capture still image save format:**
می توانیم پسوند را به jpg تغییر دهیم و شفافیت آن را نیز می توانیم در قسمت **Image Quality** تغییر دهیم.



: UI Layout


این سر برگ شامل ۴ گزینه است
که برای تغییر حالت محیط کاری بکار می روند.
مثل تغییر مکان پنجره پیش نمایش از چپ به راست
و تغییر مکان کتابخانه فایلها....

کپچر کردن Capture


با انتخاب برگه **Capture** در محیط کاری نمای مربوط به کپچر گیری یا به اصطلاح میز کاری کپچر کردن ظاهر میشود.

در این محیط کاری می توانیم صدا و فیلم های خود را با دستگاه ای که به کامپیوترمان نصب است با استفاده از این نرم افزار می توان فایل مورد نظر در کامپیوتر ذخیره کرد. که به اصطلاح به آن کپچر گیری می گویند.

سر برگ **Capture** را انتخاب کنید تا شکال زیر ظاهر شود:



در پنجره ظاهر شده گزینه **Capture Video** را انتخاب کنید تا پنجره اصلی محیط کاری کپچر گیری ظاهر شود تا بتوانیم از فایل مورد نظر را وارد کنیم. وقتی **Capture Video** را انتخاب کنید پنجره زیر ظاهر می شود..



: نشان دهنده تعداد زمانی که از ورودی گرفتن می گذرد Duration


: انتخاب دستگاه مورد نظر (در این عکس من از وب کم ورودی گرفتم) Source

: انتخاب نوع فرمت ورودی معمولاً VCD است باز هم به نیاز شما بستگی دارد Format


: مسیر ذخیره شدن فایل را می توانیم از این بخش مشخص کنیم Capture Folder

: Option دکمه

وقتی روی این دکمه کلیک کنیم شکل زیر باز می شود:



: Capture Options...
وقتی روی این گزینه کلیک کنید شکل زیر ظاهر می شود.



: اگر فعال باشد فایل ورودی در کتابخانه قرار می گیرد.
: اگر فعال نباشد در فایل ورودی صدا نخواهیم داشت.

Video and Audio Capture property Settings....
گزینه **Option** را از دکمه **انتخاب کنید تا شکل زیر ظاهر شود.**




این پنجره شامل ۳ سر برگ است:
Source: این پنجره برای انتخاب دستگاه ورودی بکار می رود
در قسمت **Video** دستگاه ورودی تصویر و در قسمت **Audio** دستگاه ورودی صدا.

Color: تنظیمات مربوط به رنگ (بهتر است بصورت پیش فرض پاشد)

: Capture

در این بخش می توانیم تنظیمات مربوط به فایل ورودی خود را انجام دهیم(تنظیمات نوع فرمت)


**روی دکمه Advanced**

کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

در این پنجره شما می توانید تنظیمات

پیشرفته تری را روی نوع فرمت خود انجام دهید.

(اما بهتر است که بصورت پیش فرض باشد)




ویرایش فایل های تصویری در نمای تایم لاین TimeLine

یک کلیپ را در نمای تایم لاین در نوار شماره یک قرار بدهید در سربرگ **Edit** روی آن کلیک کنید.


با این کار در قسمت زیر کتابخانه ۲ پنجره باز می شود که گزینه هایی برای کار بر روی کلیپ دارد. پنجره های **(Video & Attribute)**




Color Correction : این گزینه برای اصلاح رنگ است وقتی که روی این گزینه کلیک کنید پنجره زیر ظاهر می شود. توجه اگر ما بخواهیم فقط چند ثانیه از فیلم را رنگش را تغییر دهیم باید ابتدا آن قسمت را برش داده و بعد عملیات لازم را انجام دهیم در غیر این صورت همه فیلم ما تغییر خواهد کرد این نکته برای همه تنظیمات صدق می کند.



PlayBack Speed : این گزینه برای تنظیمات سرعت کلیپمان است وقتی روی این گزینه کلیک کنیم پنجره زیر ظاهر می شود. با مقدار دادن یا حرکت دادن لغزنه به چپ و راست در قسمت **Speed** میتوانیم سرعت کلیپ را تنیم که از ۱۰ تا ۱۰۰۰ این سرعت قابل تغییر است. ۱۰ کمترین سرعت که باعث افزایش زمان کلیپ هم می شود ۱۰۰۰ بیشترین سرعت که باعث کاهش زمان کلیپ می شود. (نکته ای که در قسمت رنگ گفتم در اینجا هم صادق است)




برای کم کردن زمان از ابتدا و انتهای بروی کلیپی که در نوار تایم لاین قرار دارد به شکل توجه کنید:



وقتی اشاره گر موس را در ابتدای یا انتهای کلیپ نگه داشته باشیم فلشهايی به سمت چپ یا راست ظاهر می شود (مثل شکل) که با حرکت دادن آنها از زمان فایل ما کم می شود اگر در ابتدای کلیپ این عمل را انجام دهیم از ابتدایی کلیپ کم شده اگر از آخر این کار را انجام دهیم از آخر کلیپ کم می شود (مثل قیچی کردن کلیپ با این تفاوت که فقط از ابتدا و انتهای این کار انجام می پذیرد)

تنظیمات Attribute برای کلیپ در نوار یک : این پنجره مربوط به تنظیمات تغییر ابعاد کلیپ است.




Distort Clip : وقتی این گزینه را فعال کنید در کلیپ را که در نوار تایم لاین روی آن کلیک کرده اید نقاطی (۸ نقطه زرد) در صفحه پیش نمایش ایجاد می شود ایجاد می شود که می توانید روی آنها اشاره گر موس را برد و اندازه آنها را تغییر داد.

به شکل توجه کنید:




و همچنین در قسمت های ۴ گوش بالا و پایین زیر نقطه های زرد ۴ نقطه سیز وجود دارد که می توانیم به کمک آنها بر روی کلیپ خود ایجاد کشیدگی کنیم .

به شکل توجه کنید:



و همچنین اگر روی کلیپ کلیک راست کنیم گزینه های جهت تغییر مکان و اندازه کلیپ بصورت اتوماتیک وجود دارد.


حالا یک عکس را در نوار تدوین قرار بدهید و روی آن کلیک کنید با این کار پنجره زیر ظاهر می شود که برای تنظیمات عکس بکار می رود:



وقتی ما عکسی را در نوار تدوین قرار می دهیم حتی اگر اندازه آن کوچک با نرم افزار بطور پیش فرض اندازه آن را به اندازه نمای پنجره نمایش بزرگ می کند و روی عکس ایجاد کشیدگی می کند که شاید این حالت زیاد خوب نباشد برای این که عکس به اندازه پیش فرض خود در صفحه نمایش اجرا شود در این صفحه تنظیمات در قسمت.. Resampling Opti.. ۲ گزینه وجود دارد :

- ۱ برای تغییر اندازه عکس به حالت پیش فرض خود. **Keep aspect ratio.**
- ۲ برای تغییر ابعاد به اندازه صفحه نمایش . **Fit to project Size.**

Pan & Zoom : با استفاده از این گزینه می توانیم جلوه ویژهای را به عکس بدهیم حرکت به چپ و راست بالا و پایین و حرکت به طرف داخل و بیرون. این گزینه را فعال کنید و روی فلاش کوچکی که به طرف پایین اشاره می کند کلیک کنید تا حالتها که به طور پیش فرض در این قسمت وجود دارد ظاهر شود. و به دلخواه یکی از این حالتها را انتخاب کنید.



برای ایجاد یک حرکت دلخواه روی گزینه **Customize** کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود:



Zoom ratio: روی نقطه شروع یا پایان کلیک کنید و مقداری را در این وارد کنید از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ با این کا هرچه مقدار بیشتر باشد سرعت حرکت و اندازه آن تغییر می کند البته این کار را می توانید با کشیدن نقطه چینی که برای این ۲ نقطه ایجاد شده است انجام داد.


Transparency: با مقدار دادن در این قسمت باعث ایجاد محی در نقاط شروع یا پایان می شویم. که از ۰ تا ۱۰۰ قابل تغییر است.

چند تا کلیپ در نوار شماره یک قرار بدهید و در بخش خط زمانی نوار تایم لاین کلیک راست کنید به شکل زیر توجه کنید:

۴ گزینه اول برای بزرگ کردن و کوچک کردن فایلها استفاده می شود.


۲ گزینه آخر نیز برای پرش به ابتدا و یا انتهای فایلها استفاده می شود.

برای پرش به ابتدا و یا انتهای پروژه می توانیم از روی صفحه کلید گزینه های Home و End را کلید کنیم.



افزایش نوار


روی این شکل کلیک کنید تا پنجره **Overlay Track Manager** باز شود
در پنجره ظاهر شده تیک تراکهایی که می خواهیم ظاهر شود را فعال می کنیم از
۱ تا ۶ تراک برای ویدیو در این پنجره در نظر گرفته شده است.



روی هم قرار دادن کلیپها

برای اینکه کلیپهای ویدیویی و یا عکسها را روی هم قرار دهیم:
ابتدا یک کلیپ را در نوار اول تایم لاین قرار داده و کلیپ بعدی را در نوار دوم
به بعد. هنگامی که کلیپ دوم را در در نوار مورد نظر قرار دادیم نرم افزار به حالت
Overlay می رود و کلیپ مورد نظر به همراه نقطه چین هایی که در اطرافش
است در وسط کلیپ بالایی قرار می گیرد و پنجره تنظیمات (**Attribute**)
آن نیز فعال می شود. به شکل زیر توجه کنید. همان عملیاتهایی که برای کلیپها در
نوار ۱ (تغییر اندازه جابجایی، کشیدگی...) برای این کلیپ نیز انجام میشود برای اینکار باید با
نشانگر روی کلیپ رفته و عملیات مربوطه را انجام دهید.

(تنظیمات برای کلیپ در نوار یک Attribute)



برای چرخش کلیپ در هنگام ورود به صحنه

ایجاد محوی در ابتداء و انتهای کلیپ


برای چرخش کلیپ در هنگام خروج از صحنه

برای به حرکت در آوردن کلیپ روی کلیپ اصلی
باید نقطه ورود و خروج آن را در قسمت های Enter و Exit تعیین کنید.



Mask & Chroma Key


روی دکمه Mask & chroma key در پنجره Attribute کلیک کنید.
با اینکار شکل زیر ظاهر می شود:



برای محو کردن کلیپ از ۰ تا ۹۹ ثانیه قابل تنظیم است
برای ایجاد Border در اطراف کلیپ

برای انتخاب رنگ که بطور Border پیش فرض سفید است


گزینه Apply overlay option را فعال کنید با این کار گزینه های Type فعال می شود در قسمت ۱ گزینه وجود دارد ۱ MaskFrame و ۲ Chroma key.
۱. **Chroma key**: (برای حذف رنگی در کلیپ) به طور اتوماتیک و قبیل گزینه Apply... را فعال می کنیم رنگی که بیشتر از همه در کلیپ وجود دارد حذف می شود. برای حذف رنگ دلخواه شما می توانید در قسمت Similarity قطعه چکان را انتخاب کرده و روی کلیپ برده و رنگ مورد نظر را انتخاب کنید تا پاک شود.



تعیین شدت رنگی که می خواهیم پاک شود به طور اتوماتیک ۱۰۰ است یعنی کامل رنگ پاک شد می توانیم این مقدار را به ۰ تغییر داده و رنگی را به دلخواه پاک کنیم (چون به طور اتومات رنگی در حالت انتخاب است)

پاک کردن کلیپ از طول و عرض (۰ تا ۱۰۰)
(برای پاک کردن اطراف کلیپی که ممکن است اطراف خراب باشد.....)

۲- MaskFrame: با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز می شود که می توانید در این پنجره می توانید قابی را برای کلیپ خود انتخاب کنید:



ویرایش فایل های صوتی در نمای Audio View و TimeLine

نمای TimeLine

برای ویرایش یک فایل صوتی ابتدا سر برگ **Audio** را انتخاب کنید و یک فایل صوتی را از قسمت کتابخانه انتخاب کرده و در یکی از نوارهای **Music voice** یا **voice** قرار دهید و روی آن کلیک کنید با انجام این کار ۲ پنجره مربوط به تنظیمات صدا آشکار می شود به شکل زیر توجه کنید.

(فایلهای صوتی نیز مانند کلیپ های ویدیویی قابل برش کردن... هستند)

نشان دهنده زمان فایل انتخابی.

برای تند و یا کند کردن صدا (تغییر سرعت اجرا) که از ۰ تا ۱۰۰۰ قابل تغییر است.

برای ضبط کردن صدا با میکروفون و یا.... برای این کار روی یک مکان خالی در قسمت نوارها کلیک کنید تا این گزینه فعل شود و روی این گزینه کلیک کرده و روی دکمه Start کلیک کنید.

فعال کردن نمای **Audio view** توضیحات بیشتر در صفحات بعدی


ایجاد جلوه محو شدن صدا.

برای وارد کردن صدا از یک سی دی صوتی.

وقتی روی این گزینه کلیک کنید پنجره ای باز می شود و شما می توانید فیلتر مورد نظر خود را Remove و یا Add کرده و ok کنید.

برای بالا و یا کم کردن صدا و یا قطع کردن صدا که از ۰ تا ۵۰۰ قابل تغییر است که حالت پیش فرض آن ۱۰۰ است.

نمای Audio View



ابدا برای این کار کلیپ مورد نظر را در یکی از نوارها قرار داده و به نمای تنظیمات صدا بروید و روی آن راست کلیک کرده و گزینه **Split Audio...** را انتخاب کنید با این کار صدا از تصویر جدا شده و در نوار صدا قرار میگیرد و شما میتوانید روی آن راست کلیک کرده و گزینه **Delete** را انتخاب کنید تا صدا حذف شود یا می توانید قسمتی از آن را بريده و آن را حذف کنید و یا می توانید بجای آن صدای دیگری قرار دهید.

برای کم یا زیاد کردن شدت صدا وقتی شما در نمای تنظیمات صدا می روید ۲ پنجره فعال میشود **Attribute** و **Surround Sound Mixer** شما پنجره **Attribute** را انتخاب کنید همان طور که در صفحه قبل نشان دادم میتوانید قسمت دلخواه را بريده و درجه آن را از ۰ تا ۵۰۰ تغییر دهید.

برای ایجاد محو شدن صدا و یا تغییر شدت صدا روش دیگری نیز وجود دارد وقتی شما صدایی را در نوار قرار دادید یک خط قرمز در وسط آن نمایان میشود که نشان دهنده شدت صدا است شما وقتی روی هر نقطه کلیک کنید مربع کوچکی در روی خط ایجاد می شود اگر این مربع را را به طرف بالا ببرید شدت صدا زیاد می شود اگر به طرف پایین ببرید شدت صدا کم می شود و اگر نقطه مورد نظر را به سرعت به طرف بالا ببرید نقطه حذف می شود.(روش دیگری نیز وجود دارد که می توانید به صفحه بعد مراجعه کنید)


نکته: برای شنیدن صدای تغییر یافته روی مثلث خط کنترل کلیک کنید و بعد **play** کنید تا همه نوارها فعال شوند.(به صورتی که خط قرمز وسط فایل دیده نشود در غیر این صورت تغییرات ایجاد شده نمایان نخواهد شد)

: Surround Sound mixer

28

برای فعال نمودن شیاری که در آن
می خواهیم تغییرات انجام دهیم

غیر فعال کردن صدای شیار مورد نظر در هنگام
کار کردن در خروجی گرفتن تاثیری ندارد.



این ابزار برای تغییر شدت صدا استفاده می شود ابتدا نقطه شروع مورد نظر را با استفاده از خط کنترل انتخاب کرده (در حالتی قرار داشته باشید که خط قرمز وسط فایل معلوم نباشد) و شدت صدا را تغییر دهید (بالا و یا پایین) و دو باره با استفاده از خط کنترل نقطه پایان را انتخاب کرده و به همین ترتیب می توانیم شدت صدا را در نقاط مختلف فایل تغییر دهیم.

برای شنیدن صدای تغییر یافته باید روی خط کنترل کلیک کنید و بعد Play کنید.
نکته صفحه قبل:.....

می توانید روی این گوی کلیک کرده و آن را به طرف چپ یا راست ببرید تا جهت باند صدا تغییر کند. ابتدا با استفاده از خط کنترل نقطه شروع مورد نظر را انتخاب کرده و باند آن را تغییر دهید و دو باره نیز با استفاده از خط کنترل نقطه پایان آن را انتخاب کرده و گوی را به وسط قرار دهید به این ترتیب ان قسمت جهت باندش تغییر کرده است برای شنیدن صدای تغییر یافته باید روی خط کنترل کلیک کنید و بعد Play کنید.
نکته صفحه قبل:.....

زیرنویس (متن) Title

کتابخانه مربوط به متن ها را انتخاب کنید با این کار روی صفحه نمایش شما پیغامی ظاهر می شود که به شما می گوید روی صفحه دوبار کلیک کنید و متن مورد نظر را بنویسد (برای فارسی نویسی می توانید از نرم افزارهای مثل مریم و یا **ipt5** استفاده کنید) و بعد از نوشتن متن موردنظر در مکان خالی از صفحه نمایش کلیک کنید با این کار متن مورد نظر شما در قسمت نوارها در نوار مربوط به متن قرار می گیرد و برای افراش زمان متنی که در روی کلیپ قرار گرفت می توانید روی متن در درون نوار کلیک کرده با این کار ابتدا و انتهای متن زرد می شود و سپس موس را در یکی از این دو قسمت برد و با این کار فلشی ظاهر می شود روی آن کلیک می کنیم و در جهت داخل یا بیرون می بیریم و رها می کنیم تا زمان آن افراش یا کاهش یابد. برای ویرایش متن می توانید روی صفحه نمایش کلیک کنید که با این کار متن در حالت انتخاب قرار می گیرد (در اطراف آن ۸ نقطه زرد قرار می گیرد) و برای تغییر دادن متن پاید روی متن انتخاب شده ۲ بار کلیک کنید. متن در حالت انتخاب ۲ پنجره تنظیمات دارد به شکل زیر توجه کنید:



برای اضافه کردن انیمیشن به متن در همان حالت انتخاب (اطراف متن نقاط زرد جود داشته باشد) متن . پنجره Animation را انتخاب کنید و تیک گزینه Apply Animation را فعال کنید و در کشوی Type حالات دلخواه را انتخاب و روی آن کلیک کنید با این کار انیمیشن مورد نظر به متن اضافه میشود.


(Transition) Effect

افکتها حالت‌های زیبایی هستند که ما می‌توانیم بین کلیپ‌ها و یا عکس‌های خود قرار دهیم . به نظر من تماشای یک فیلم بدون افکت خیلی خسته کننده است ما می‌توانیم با قرار دادن افکت بین فایلهای خود فیلم خود را زیبا کنیم. ابتدا نقاط کلیپ خود را که می‌خواهید بین آنها افکت قرار بگیرد بریده و به قسمت کتابخانه Effect بروید. و پانل تدوین را در نمای استریو بورد قرار دهید. در این ورژن از این نرم افزار حدود ۱۷۰ افکت وجود دارد که هر کدام از آنها تنظیمات و حالات مختلفی دارند مثل ایجاد border و تغییر جهت و تغییر زمان. (نکته باید تناسب زمان بین افکت و عکس و یا فیلم را رعایت کنید)



فیلترهای ویدیویی

برای اضافه کردن فیلتر به عکس یا فیلم مورد نظرتان ابتدا در قسمت سر برگ Edit بروید و از قسمت کشویی باز شو که در عکس صفحه قبل نشان داده شد گزینه Video Filter را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که فیلترها را اگر روی کلیپی قرار بدهیم فیلتر مورد نظر روى کل فریم های فیلم اعمال می شود . پس ابتدا ، ابتدا و انتهایی مکان مورد نظر کلیپ خود را بریده و فیلتر را کرفته و (در نمای استریو بورد) روی آن قرار می دهیم در این نرم افزار حدود ۵۰ فیلتر وجود دارد که هر کدام از آنها به چند بخش تقسیم و تنظیمات خاص خود دارند.



خروجی گرفتن از پروژه

برای خروجی گرفتن از کاری که انجام دادیم (اتمام پروژه) سر برگ Share را انتخاب کنید با انتخاب این گزینه نمای زیر ظاهر می شود: به شکل زیر توجه کنید:



منابع :
تجربه کاری
End.....



www.IranMeer.com